

花きセリ参加マニュアル



株式会社京都市花き総合流通センター
京都生花株式会社

花きセリ参加マニュアル

C O N T E N T S

PART.1

取引の方法	1
-------	---

PART.2

セリに参加するには	2
-----------	---

PART.3

表示画面の項目説明	4
-----------	---

PART.4

買受人端末機の操作	7
-----------	---

PART.5

来場者登録について	9
-----------	---

PART.6

荷積票発行方法について	10
-------------	----

株式会社京都市花き総合流通センター
京都生花株式会社

1. 取引の方法

●「セリ方法」について

- I. スタート価格から上限価格迄セリ値が徐々に上がっていく「セリ上げ方式」です。
- II. 買受人の方は、購入したいセリ値で端末機の対象レーンボタンを押す(応札)と応札権利が発生し、機械セリ画面上に「自分の買受人番号と応札口数、応札単価」が表示されます。
また、機械セリのインジケータ(時計)の1コマ部分が応札した金額にしたがい水色に変わります。
- III. 上限価格に達した段階で、応札した情報が落札となります。
最も高いセリ値で(一番遅く)ボタンを押した(応札した)方は確実に商品をセリ落とすことが出来ます。
- IV. 上限価格に達する前に、他の買受人の方が応札を行ない残口数が変動する場合がございます。

●「マリ」での購入

セリ時計が止まり、「セリ値」が決まった時点で残口数があれば「マリ」で販売します。この時もセリに参加すると同様に端末機のボタンを押す(応札する)と早い順に商品を購入することが出来ます。マリ中はセリ下げ方式に変わります。

●「マリ」で売れ残った商品は

もう一度、スタート価格からの取引を行います。状況により、スタート価格等の変更がございます。

2. スタート価格

セリ人が商品の状況を判断して、設定した価格の80%からスタートをいたします。
上限価格が160%で設定されており、上限価格まで上昇します。
また、◀◀◀の「助走表示」時には、応札や落札はできません

設定価格/スタート価格に対する1コマ当りの価格は、下記の表のようになります。
但し、コマ当り1円以下の場合には、2コマや3コマにて整数となる様に表示されます。

[例1] 設定価格 20円の場合には、2コマ1円づつ上下します。

[例2] 設定価格1000円の場合には、1コマ3円と2円が交互に表示されます。

設定価格	50	100	150	200	300	1,000	2,000	……	450,000
スタート価格	40	80	120	160	240	800	1,600	……	360,000
1コマ価格	1.3	2.5	3.8	5.0	7.5	25	50	……	11,250

セリに参加するには

PART.2

For ENTRY AUCTION

1. オークションカード(買受人カード)が必要です！

新市場にて買受人申請をされた方には、当市場よりオークションカードを発行いたします。

- 機械セリに参加し、「買受人端末機」を操作する時や、荷積伝票を発行する時にオークションカードが必要になります。



2. 来場者登録について…

オークション開始前に、セリ場周辺(1階、2階)にて来場者登録を実施して頂く必要があります。登録実施処理後、20秒程度経過した後にセリにご参加頂けます。

早めの来場者登録処理にご協力をお願いいたします。

※詳しくは「PART.5 来場者登録について」をご覧ください。

3. オークションルームについて…

セリレーン数はA～Fまでの6レーンで、買受人席は408席ございます。

どの席からでもすべてのセリレーンに参加(購入)することが出来ます。

オークションカードにより、買受人番号を認識しますので、空席を探してお座り下さい。

※現在、未使用のGレーンについては将来、増設を予定。

4. オークションカードを「買受人端末機」にセット

各買受人席には、セリに参加するための「買受人端末機」が設置されています。

「買受人端末機」を使用するためには、まずオークションカードを机の下のカードリーダーに挿入して、事前に申請された「陪証番号4桁」を入力して下さい。

- 端末が正常に待機しているかを確認する。(口数1のボタンが点灯している状態)
- オークションカードを差し込む。

※詳しくは「PART.4 買受人端末機の操作」をご覧ください。

5. セリに参加するには…

セリに参加するには、購入したい口数ボタンを押し、点灯させて下さい。

セリ時計が動き出し、セリ価格が購入したい価格になったところで購入したいレーンのボタンを押して下さい(応札する)。


※詳しくは「PART.4 買受人端末機の操作」をご覧ください。

6. 退席する時には…

退席する時や席を替わりたい時には、オークションカードを忘れずに取り出して下さい。
別の買受人端末機にオークションカードを差し込めば、新しい席で続けてセリに参加出来ます。

※オークションカードの抜き忘れや、紛失にはくれぐれもご注意ください。

7. オークションカードの挿入方法



- ① 机の下にあるカードリーダーにオークションカードを差し込んで下さい。
- ② オークションカードを挿入後、暗証番号を入力して下さい。
- ③ 「OK！」の場合、ピッ！という音のブザーが鳴動し、口数ボタンの「1」が点灯します。

■「NG」の場合には、ブザーが断続的に鳴動します。

NOTICE!

■「NG」の場合には、以下のボタン点灯を目安にして、対処をお願いします。

- ①口数ボタンの「2」が点灯している場合には、来場登録がされていないか、来場登録データが送信されていません。


来場者登録をされている場合には、1分程度お待ち頂き、再度カードの挿入をお願いします。来場者登録をされていない場合には、登録をお願いします。

- ②口数ボタンの「3」が点灯している場合には、暗証番号の入力間違いとなります。複数回実施しても認証できない場合には、事務所に越し頂き暗証番号の確認をお願いします。

■上記を行っても、セリに参加できない場合は、「カード内の磁気データが壊れている」可能性があります。

※事務所に越し頂き、その旨伝達をお願いします。

1. 表示画面



- ① セリ台番号(レーンNo.)…… AレーンからFレーンまであります。
- ② セリ時計(インジケータ)…… セリ値のスタート価格から「セリ値表示」と連動して、1コマづつ上がってきます。セリ金額により、2コマや3コマづつセリ上がる場合もございます。上限価格迄上昇し、セリ上げ中に応札された金額のコマの色が緑色にて表示されます。コマの色はセリ単位により変わります。
- ③ 上限価格表示…… セリスタート時に決定される上限価格が表示されます。この金額迄、セリ上げが行われます。
- ④ 次セリ情報…… 次回セリを行う商品の情報です。上の段からセリに上場してきます。
- ⑤ 購買情報表示…… 応札した情報が表示されます。上限価格迄、セリ上がると確定情報として表示されます。
- ⑥ セリ値表示…… セリ値をつけている単位と現在のセリ値が表示されます。
- ⑦ 販売単位…… 最小販売単位が表示されます。
- ⑧ 販売口数…… 販売口数は販売単位での数が表示されます。取引が進むと販売口数が減り、残口数が表示されます。
- ⑨ 設定価格…… 設定した希望取引価格を表示しています。
- ⑩ 商品情報…… 現在、セリを行っている商品の情報です。
 ■ 切花セリ⇒生産者名/品種名/等級/階級/規格/備考
 ■ 鉢物セリ⇒生産者名/品種名/規格/容姿/寸法/備考
- ⑪ 参加人数…… セリ終了までにセリ(マリ)に参加した人数です。
- ⑫ 状態表示…… 現在のセリ表示画面の状態が表示されます。
 (準備中、<◁◁◁、セリ中、マリ中、終了)

2. 表示例(セリ値表示/取引単位/販売口数)について

パターン 1

1 本単位での取引の場合
(インジケータ：赤)

①セリ値表示	100円/本	1本単位が100円に決まりました。
②取引単位	ロット 100 100入	1箱100本入のものを、1箱単位で販売しています。
③販売口数	販売口数 25口 0口	現在、25口(25箱)の商品が販売されています。

[このときの1口当たりの購入金額は、100円×100本=10,000円となります]

パターン 2

1 鉢単位での取引の場合
(インジケータ：橙)

①セリ値表示	100円/鉢	1鉢単位が100円に決まりました。
②取引単位	ロット 6 6入	1箱6鉢入のものを、1箱単位で販売しています。
③販売口数	販売口数 25口 0口	現在、25口(25箱)の商品が販売されています。

[このときの1口当たりの購入金額は、100円×6鉢=600円となります]


パターン 3

1 箱単位での取引の場合
(インジケータ：黄)

①セリ値表示	12,000円/箱	1箱単位が12,000円に決まりました。
②取引単位	ロット 100 100入	1箱100本入のものを、1箱単位(100本)で販売しています。
③販売口数	販売口数 10口 0口	現在、10口(10箱)の商品が販売されています。

[このときの1口当たりの購入金額は、12,000円×1箱=12,000円となります]

3. 表示例(セリ値表示/取引単位/販売口数)について




パターン 4

1 ロット単位での取引の場合
(インジケータ：緑)

①セリ値表示	3,000円/口	1ロット単位が3,000円に決まりました。
②取引単位	ロット 400 200入	1箱200本入のものを、2箱単位(400本)で販売しています。
③販売口数	販売口数 20口 0コ	現在、20口(40箱)の商品が販売されています。

[このときの1口当たりの購入金額は、3,000円(2箱で)となります]




パターン 5

1 束単位での取引の場合
(インジケータ：紫)

①セリ値表示	12,000円/束	1束単位が12,000円に決まりました。
②取引単位	ロット 1 1入	1束1入のものを、1束単位で販売しています。
③販売口数	販売口数 10口 0コ	現在、10口(10束)の商品が販売されています。

[このときの1口当たりの購入金額は12,000円×1束=12,000円となります]



パターン 6

販売口数の端数が発生した場合
1本単価での取引において

①セリ値表示	100円/本	1箱単位が100円に決まりました。
②取引単位	ロット 100 50入	1箱50本入のものを、2箱単位(100本)で販売しています。
③販売口数	販売口数 12口 1コ	現在、12口(24箱)と1口に満たない端数1箱の商品が販売されています。端数は最後の買受人へ割り当てられます。

[このときの1口当たりの購入金額は、100円×100本=10,000円となります]
端数1箱の購入金額は、100円×50本=5,000円となります]

1. 買受人端末を使う為には…

オークションカードを差し込んで下さい。正常に座席登録されますと「ピッ」とブザーが鳴動します。座席登録がされない場合には、ブザーが断続的に鳴動します。

2. 応札について…

準備

購入したい数量の口数ボタンを選択して下さい。
選択された口数ボタンのランプが点灯します。

※購入口数キーの中にない2桁の口数を選択したい場合は、
「2桁」+口数ボタン+口数ボタンの順で入力操作して下さい。

応札

セリ値が購入希望価格になったら、購入したいレーンの
レーンボタンを押して下さい。

※1口の場合は、レーンボタンを押すだけで応札できます。

例 example

▶ 14口、応札したい場合

- ①「2桁ボタン」を押します。(2桁ボタン点灯)
- ②口数ボタンの「1」、「4」の順番で押します。(点灯)
- ③希望の金額のところで、レーンボタンを押します。

※マリ中で購入する場合も同様の操作です。

3. セリ値は…

各レーンの表示画面のセリ時計に表示されます。表示が購入したい価格になった時に端末機より参加の操作を行って下さい。

※端末機から金額を入力することはありません。

4. 買えたかどうかの確認は…

- 落札が出来た(買えた)場合は、端末機のレーン選択キーが点滅します。
また、落札できた口数のボタンが同時に点灯します。
- 落札ができなかった(買えなかった)場合は、口数ボタンは点灯しません。
また、プロジェクターの表示画面に購入した結果は応札されますので、あわせてご確認をお願いします。

例 example

▶ Aレーンで口数6を応札し、3個落札できた場合

- ① Aレーンボタンが点滅します。
- ②口数ボタンの「3」が点滅します。

5. 機能および操作方法



キー名称	操作説明
1 セリレーン選択キー	購入希望レーンを次のキーより選択します。 A, B, C, D, E, F NOTICE! レーンボタンだけを押しと、該当レーンに対して1口の応札を行います。
2 購入口数キー	購入希望数を次のキーより選択します。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10, 20, 全 NOTICE! 「全」は、上場している商品全てを応札する場合に使用します。
3 2桁キー	「2桁」ボタンを押すと、購入口数キーを2桁入力できます。1度応札をすると、解除されます。「2桁」ボタンが点灯している場合には、必ず2つの口数ボタンを押す必要がございます。 応札方法例▼▼▼ 14口応札したい場合「2桁」ボタンを押し、点灯させます。最初に「1」を押し点灯させ、次に「4」を押し点灯させます。希望の価格の時に、該当レーンのボタンを押すと、「14」口の応札となります。誤って「2桁」ボタンを押した場合には、再度「2桁」ボタンを押せば解除されます。

1. 来場者登録について…

オークション開始前に、セリ場周辺(1階、2階)にて来場者登録を実施して頂く必要があります。

来場者登録が可能な端末は、下記の画面(画面1)が表示されております。画面を確認した後、オークションカードをカードリーダーに挿入をして、奥側から手前側にカードを引いて、来場者登録を行って下さい。(写真1)



2. 来場登録完了について…

I. 配達確認画面(画面2)で、自分の登録名称が表示されます。

II. 配達の希望の有無をご選択頂き、登録完了となります。

※注 配達確認画面(画面2)が表示されずに「メッセージ」が表示されましたら、事務所にお越し頂き窓口担当者の指示に従い、再度手続きをお願いいたします。

3. 配達希望について

来場者登録時に配達の希望をお受けします。

■ 配達を希望される場合には _____
上記画面(画面2)が表示されている際に、マウスで「はい」を選択して下さい。


はい

■ 配達を希望しない場合には _____
「いいえ」が表示されておりますので、「Enter」キーを1度押して下さい。

いいえ

1. 荷積票発行について…

- オークション途中や終了時に、セリ場周辺(1階、2階)にて荷積票の発行が行えます。
- 荷積票発行が可能な端末は、下記の画面(画面1)が表示されております。
- 画面を確認した後にオークションカードをカードリーダーに挿入をして、奥側から手前側にカードを引いて、荷積票印刷を行って下さい。(写真1)



画面1



写真1

2. 荷積票発行について…

初期値は、出力は「差分」、販売区分は「全販売」となっております。差分出力とは、前回出力(当日分)したデータ以降を出力する形式となります。通常は「差分」のまま出力して頂き、セリ終了後に最終確認として「全件」を選択して頂くようお願いいたします。以下の「ファンクションキー」にて、上記の設定は変更可能です。



F1:入力方式切替

- ①カード読取方式(通常)
- ②買受人コード入力方式
※買受人コードと暗証番号を入力して、出力できます。




F2:出力方式の切替

- ①差分出力
- ②全件出力:全件は、印刷済のものも含めて印刷します。



F3:販売区分の切替

- ①全販売を出力:販売区分に関わらず、全販売データを対象とします。
- ②WEB販売分のみ出力
- ③相対分のみ出力
- ④セリ販売分のみ出力



※電車でお越しの方

- 京阪本線 烏羽街道駅より 徒歩4分
- 地下鉄烏丸線 十条駅より 徒歩13分
- 近鉄京都線 十条駅より 徒歩20分

※お車でお越しの方

大阪方面							
枚方	第二京阪	久御山JCT	阪神高速8号線	鴨川西出入口	30km・25分		
三重方面							
四日市	東名阪道	亀山JCT	新名神高速	草津JCT	名神高速	京都南IC	89km・73分
奈良方面							
木津	京奈和道	城陽	太久保バイパス	久御山JCT	阪神高速8号線	鴨川西出入口	40km・35分

■師団街道十条交差点西50mまたは阪神高速8号京都線「鴨川西出入口」方面料金所すぐ



京都市花き地方卸売市場

京都生花株式会社

KYOTO SEIKA

QUALITY SERVICE KYOTO SEIKA

〒612-0002 京都市伏見区深草中川原町13番地

TEL.075-533-8700(代) FAX.075-533-8711

<http://www.kyotoseika.co.jp> ✉ hana@kyotoseika.co.jp